# Comment paramétrer mon iPhone pour recevoir mes e-mails ?

Pour recevoir et envoyer vos emails personnels sur votre iPhone vous devez d'abord saisir et activer certains paramètres.

Pour cela, suivez les 5 étapes décrites ci-dessous. (Ici, l'illustration est faite avec une adresse mail Free mais les étapes sont valables pour tous les fournisseurs d'adresse mails : yahoo, hotmail...).

#### Etape 1 :

Rendez-vous dans le menu de votre iPhone :

Réglages 🚳 > Mails, Contacts, Calendrier 📷 > Ajouter un compte... > Autre

#### Etape 2 :

Saisissez les informations demandées et appuyez sur le bouton « Enregistrer » lorsque vous avez fini.

Nom : choisissez le nom que vous souhaitez donner à cette adresse email.
Adresse : tapez votre adresse email complète.
Mot de passe : saisissez le mot de passe lié à votre adresse email.
Description : ce champ est pré-rempli.



#### Etape 3 :

Une fenêtre « Vérification du compte SMTP a échoué » apparaît. Le message indique qu'il n'est pas possible d'envoyer de mails avec les paramètres par défaut du fournisseur d'adresse mail sélectionné.

Cliquez sur OK pour pouvoir saisir les paramètres liés à SFR.



### Etape 4

1/. Sélectionnez le mode de récupération des mails (Imap ou POP) correspondant à votre fournisseur.

FOURNISSEUR D'ADRESSES MAIL*	NOM DE DOMAINE	PROTOCOLE		SERVEURS à saisir	
		POP3	IMAP4	ENTRANT	SORTANT
Hotmail	Hotmail.com	Х		pop3.live.com	smtp-auth.sfr.fr
Hotmail	Hotmail.fr	Х		pop3.live.com	smtp-auth.sfr.fr
Free	Free.fr	Х		imap.free.fr	smtp-auth.sfr.fr
Free	Free.fr		х	pop.free.fr	smtp-auth.sfr.fr
Orange	Orange.fr	Х		pop3.orange.fr	smtp-auth.sfr.fr
Wanadoo	Wanadoo	Х	0	pop.orange.fr	smtp-auth.sfr.fr
Club-Internet	Club-Internet	Х		pop3.club-internet.fr	smtp-auth.sfr.fr
9Online	9onLine.fr	Х		pop.neuf.fr	smtp-auth.sfr.fr
Cegetel	Cegetel	Х		pop.cegetel.net	smtp-auth.sfr.fr
Noos	Noos	Х		pop.noos.fr	smtp-auth.sfr.fr
Tele2	Tele2	Х		pop.tele2.fr	smtp-auth.sfr.fr
La Poste	LaPoste.net	х		pop.laposte.net	smtp-auth.sfr.fr
Alice	Alice	Х		pop.aliceadsl.fr	smtp-auth.sfr.fr

## 2/ Dans la partie « Serveur de réception » saisissez les informations suivantes :

Nom d'hôte : saisissez le serveur entrant de l'adresse mail (cf. tableau) Nom d'utilisateur : saisissez le radical de votre adresse email, c'est la partie de votre adresse e-mail située avant le symbole @ (Ex. « melanie@free.fr » devient « melanie »).

Mot de passe : ce champ est pré-rempli.

3. Dans la partie «Serveur d'envoi» saisissez les données suivantes : Nom d'hôte : quelque soit l'adresse mail choisie et quelque soit le mode de récupération de mail sélectionné (IMAP/POP), toujours saisir smtp-auth.sfr.fr Nom d'utilisateur et Mot de passe : supprimez les informations pré-saisies.

4. Pensez à enregistrer les modifications apportées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

#### Etape 5

Une fenêtre « Connexion impossible avec SSL » apparaît. **Cliquez sur Oui** pour finaliser le paramétrage



